



Handleiding Art-Connect (Leverancier) COS Art-Connect

Version 7.2

File	COS_AB_Handleiding_Art-Connect.pdf
Date	1-9-2025

Inhoud

1	Introductie	3
1.1	Concepten	3
1.2	Functionaliteiten van Art-Connect	3
1.3	Art-Connect configuratie	3
2	Compano niveau	3
3	Tenant niveau	4
3.1	Tenant voor leverancier aanmaken	4
3.2	Gebruikers aanmaken	5
4	GLN/Debiteur niveau	6
4.1	Implementatie	7
5	Setup Beheeromgeving (COS)	7
5.1	Organisatie aanmaken	7
5.1.1	Meerdere vestigingen van een organisatie	8

1 Introductie

Deze handleiding beschrijft de Art-Connect applicatie van Compano. Met Art-Connect wisselen installateurs en leveranciers gemakkelijk bestellingen, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen uit van artikelen uit de datapool **Artikelbeheer.nl**. Het bestelproces verloopt hiermee volledig geautomatiseerd.

1.1 Concepten

Artikelbeheer.nl	Datapool van Compano met meer dan 15 miljoen artikelen.
Beheeromgeving	Beheer-omgeving van de Compano Online Software (COS) applicatie.
Tenant	Een tenant is een <i>groep</i> gebruikers die een gemeenschappelijke toegang delen met specifieke rechten tot de software-instantie. De tenants worden beheerd door één organisatie, bijvoorbeeld een inkooporganisatie. NB: Een organisatie kan meerdere tenants hebben en dezelfde gebruiker kan in meerdere tenants voorkomen.
Leverancier	Bedrijf, vaak een groothandel of fabrikant, dat zijn artikelen aanbiedt via Artikelbeheer.nl en verkoopt aan installateurs of inkooporganisatie.
Installateur	De installateur is klant van één of meer groothandels en koopt soms in via een inkooporganisatie.

1.2 Functionaliteiten van Art-Connect

- **Distribueren:** Distribueer berichten van de installateur naar de leverancier en vice versa.
- **Interfaces:** Art-Connect kan meerdere transportprotocollen naar de leverancier ondersteunen, zoals FTP, e-mail (SMTP), HTTP(S) en web services (SOAP, REST).
- **Feedback:** Communicatiefouten worden rechtstreeks aan de afzender gemeld.
- **Converteren:** Art-Connect converteert bestanden van het formaat van de afzender rechtstreeks naar het ontvangerformaat. Een paar bekende formaten zijn: *IDOC, UBL, INSBOU003, INSBOU004* en *SALES*.

1.3 Art-Connect configuratie

Voor leveranciers kan Art-Connect op 3 niveaus worden geconfigureerd:

- **Compano niveau:** Alle klanten van Compano mogen bestellen bij de leverancier
- **Tenant niveau:** Voor een inkooporganisatie. Alle gebruikers van de inkooporganisatie mogen bestellen bij de leverancier, bijv. **Leverancier A** heeft een account bij **Inkooporganisatie X**, alle gebruikers van **Inkooporganisatie X** mogen dan bestellen bij **Leverancier A**.
- **GLN/Debiteur niveau:** Voor één leverancier. Gebruiker accounts worden aangemaakt per GLN of Debiteur. Bijv. bij **Leverancier Z** heeft elke debiteur een eigen account om mee te bestellen.

2 Compano niveau


Gebruikers en toegang op Compano niveau wordt geregeld door Compano zelf. Neem contact op met artikelbeheer@compano.com als je vragen hebt over gebruikers op dit niveau.

3 Tenant niveau

Voor een leverancier die op Tenant niveau ingericht wordt, laat je bij de Organisatie (zie paragraaf [5.1 ORGANISATIE AANMAKEN](#)) het *Debiteurnummer*, de *Gebruikersnaam* en het *Wachtwoord* leeg.

3.1 Tenant voor leverancier aanmaken


Een leverancier kan meerdere tenants beheren, bijvoorbeeld de leverancier beheert zowel een groep eigen gebruikers als een groep gebruikers van een ander bedrijf dat bij de leverancier bestelt:




NB: Een gebruiker kan onder meerdere tenants voorkomen. Wel moet de gebruiker onder alle tenants aangemaakt worden; het zijn dus aparte gebruikersaccounts.

Om een tenant aan te maken:


1. Ga via het Menu naar *Art-Connect > Art-Connect tenant*:



2. Onder *Bewerken*, klik op *+Toevoegen*:



3. In het pop-up venster:




- a. **Code:** Typ een code voor de tenant, bij voorkeur in HOOFDLETTERS.
 - b. **Naam:** Typ een naam voor de tenant.
 - c. **E-mail:** Vul een e-mail adres in voor de tenant. **NB:** De tenant krijgt ook eventuele foutmeldingen toegestuurd op dit adres.
 - d. **Tenant GLN code:** Hier staat de GLN van de oorspronkelijke leverancier; laat het vinkje bij *Automatisch* aanstaan.
 - e. **Leverancier GLN:** Vul hier de GLN van de leverancier in.
4. Sla het record op.

3.2 Gebruikers aanmaken

Als de tenant is aangemaakt, kunnen de gebruikers die onder deze tenant vallen, aangemaakt worden:

1. Ga, via het Menu, naar *Art-Connect > Art-Connect tenant*.
2. Selecteer de tenant waar je gebruikers wil toevoegen en, onder Navigatie, klik op *Art-Connect gebruikers*:




X	Code	Naam
	PLIEGER	Tenant plieger
	THERMONOORD	Tenant Thermonoord

3. Klik, onder Bewerken, op +*Toevoegen*:




X	Naam	Klant organisatie	GLN code	Tenant-ID
	Sani-CV Service	Sani-CV Service	2220000148269	THERMONOORD
	ISL Installatie	ISL Installatie	8713783501276	THERMONOORD

4. In het pop-up venster:




- a. **Naam:** Typ een gebruikersnaam of -nummer.
 - b. **Password:** Typ een wachtwoord.
 - c. **Klant organisatie:** Kies een klant-organisatie.
 - d. **Format:** Kies een uitwisselformat.
 - e. **Logging:** Zet logging tijdens de implementatie op **Ja**. Na implementatie kan de logging uitgezet worden.
 - f. **PushURL** (optioneel): Stel een *pushurl* in waar berichten heen gestuurd worden (in plaats van dat de klant de berichten zelf ophaalt.)
 - g. **Push gebruikersnaam:** Optioneel, stel een push gebruikersnaam in.
 - h. **Push wachtwoord:** Optioneel, stel een push wachtwoord in.
5. Sla de gebruikergegevens op en update Art-Connect via Functies > Update Art-Connect:



4 GLN/Debiteur niveau

Voor leveranciers kan ook een op maat gemaakte koppeling tussen Art-Connect en hun ERP-software worden opgezet. In een **centrale omgeving** kunnen installateurs die toegang moeten hebben tot elektronisch bestellen, dan worden beheerd. Installateurs plaatsen vervolgens bestellingen en deze worden dan automatisch opgehaald door het ERP-systeem van de leverancier.

De leverancier kan de bestellingen vervolgens via de omgekeerde route bevestigen. Hierbij is het ook mogelijk om aan te geven dat een aantal orderregels later zullen worden geleverd. Zodra de bestellingen zijn geleverd, wordt een factuur op dezelfde manier verzonden naar de installateurs.



4.1 Implementatie

De implementatie van Art-Connect bestaat uit:

- Opzetten van beheeromgeving voor de leverancier
- Accounts toevoegen voor installateurs
- Inrichten van de client-software voor de installateur (BouwinfoSys, Gilde, Syntess, Acto, overig)

5 Setup Beheeromgeving (COS)


De setup bestaat uit de volgende stappen:

- Organisatie aanmaken voor de installateur of het installatiebedrijf
 - Optioneel: meerdere vestigingen (installatiebedrijf) aanmaken
- Gebruiker(s) aanmaken.
- Update Art-Connect server


5.1 Organisatie aanmaken

Maak eerst een organisatie aan voor de installateur of het installatiebedrijf:


1. Ga via het Menu naar *Relaties > Relaties*:



2. Klik, onder Bewerken, op **+Organisatie**:



3. In het pop-up venster:



Toevoegen - Nieuw(e) organisatie

Organisatie Memo

Nummer: RE24000001

Naam: [naam installateur/installatiebedrijf]

Verkorte naam: [naam installateur/installatiebedrijf] Automatisch

Indeling

MainOrganization: [dropdown]

Klantgroep: [dropdown]

KvK Nummer: [input]

GLN code: 8712345678901

Aantal medewerkers: [input]

Communicatie

Voeg volgende toe **Bewaar record** Annuleer


- Naam:** Typ een naam voor de installateur of het installatiebedrijf. **NB:** Ook voor een eenmanszaak moet eerst een Organisatie worden aangemaakt plus een gebruikersaccount.
- GLN code (verplicht):** Vul een GLN-code voor de organisatie in.
- Overige velden:** Het invullen van de overige velden is optioneel.

4. Bewaar het record.

5.1.1 Meerdere vestigingen van een organisatie

Als een organisatie, bijvoorbeeld een installatiebedrijf, meerdere vestigingen heeft, maak dan vestigingen onder de **hoofdorganisatie** aan:

- Maak eerst een hoofdorganisatie aan; zie hiervoor de vorige paragraaf.
- Maak vervolgens twee of meer vestigingen aan met de knop +Organisatie.
- In het pop-up venster:



- a. **Naam:** Typ een naam voor de installateur of het installatiebedrijf. **NB:** Ook voor een eenmanszaak moet eerst een Organisatie worden aangemaakt plus een gebruikersaccount.
 - b. **Hoofdorganisatie:** Kies hier de hoofdorganisatie waar de vestiging onder valt.
 - c. **GLN code:** Vul een GLN-code voor de organisatie in. **NB:** Dit is een verplicht veld!
4. Bewaar het record.